

Black Jean-Do (H Caddis fin de fer 14/16/18/20)

Présentation :

Ce montage représente une émergente d'éphémère qui se positionne dans la pellicule. Le montage parachute permet d'assurer une excellente flottaison assurée également par le corps réalisé en foam.


Ce type de montage, très visible sur l'eau quelle que soit la luminosité du fait de son toupet fluo, est très efficace de façon universelle et permet également de prospecter les secteurs agités et au courant soutenu.

Matériaux :

- Hameçon caddis fin de fer en tailles 14 à 20
- Soie de montage noire 14/0
- Corps bandelette de foam noire épaisseur 1mm
- Toupet Globrite orange fluo n°7 (8 fils qui seront doublés au montage) ou brin de parapost orange fluo
- Hackle de selle noir
- Thorax en dubbing Hare's Ice Dub noir (dubbing noir comportant des fibres de tinsel vert paon)
- Superglue

Etape 1 :

- Fixer l'hameçon dans l'étau et enrouler la soie de montage depuis l'œillet sur 3 à 4 mm.




Etape 2 :

- Fixer sur le dessus de la hampe par son milieu un faisceau de 8 fils de Globrite orange fluo.



Etape 3 :

- Remonter les 2 extrémités du toupet de Globrite à la verticale et maintenez le dans cette position par 2 tours de soie de montage derrière et devant sa base.
- Le toupet comportera ainsi 16 brins de Globrite.



Etape 4 :


- Réaliser 3 ou 4 tours de soie de montage horizontalement à la base du toupet pour former le pied de parachute.
-

**Etape 5 :**


- Ramener la soie de montage dans la courbure.

**Etape 6 :**


- Fixer la bandelette de foam à la courbure.
- Ramener la soie de montage devant la base du toupet.

**Etape 7 :**

- Déposer une goutte de superglue sur le corps afin de fixer les enroulements de foam et sur la base du toupet pour le rigidifier.

**Etape 8 :**

- Enrouler la bandelette de foam vers l'avant sans serrer pour former le corps.
- Bloquer devant le toupet et couper l'excédent.



Etape 9 :

- Après l'avoir paré, fixer un hackle de coq noir à la base du toupet en veillant à ce que la face brillante des fibres soit orientée vers le bas et le faire remonter verticalement par 2 ou 3 tours de soie de montage.
- Ramener la soie de montage vers l'œillet et éliminer l'excédent du pied du hackle.

**Etape 10 :**

- Enrouler le hackle autour du pied du toupet sur 3 ou 4 tours selon la taille de l'hameçon.

**Etape 11 :**

- Faire adhérer une fine mèche de dubbing sur la soie de montage.

**Etape 12 :**

- Réaliser un tour de dubbing horizontalement sous la collerette puis deux tours en croix devant et derrière pour former le thorax.

**Etape 13 :**

- Couper le toupet à la longueur désirée.



Etape 14 :

- Réaliser le nœud final



Vue de dessus



Vue de dessous

